

Selma Traskvist mössa julkalandern 2016

Mönster: Agneta Byers

Garn:

Lovikka, 100% ull ljusgrå från www.zgarn.se

2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se

241 Grafit 2-trådigt ull

207 Julröd 2-trådigt ull



Stickor: Strumpstickor/rundsticka nr 9mm nr och virknål nr 4, flätsticka eller hjälpsticka.

Förkortningar:

m maska

rm rät maska

am avig maska

v varv

tills tillsammans

1 öhtp lyft 1 maska, 1 rätmaska, dra den lyfta maskan över den rätstickade

fläta 4 m Sätt 2m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 2rm, sticka sedan hjälptickans m räta.

Storlek: Barn/Vuxen

Garnåtgång: ca 200gr Lovikka samt följegarn nr 241 Grafit tvåtrådigt och julröd 207 till bården.

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet.

Lägg på strumpstickor alternativt rundstickor 9 mm upp med Lovikkagarn och följegarn 241 Grafit upp 44m (barn) /48m (dam).

Sticka mössans bård i resårstickning: *2rm, 2 am* sticka bården i 10 cm. När mössan bård mäter 10 cm stickas ett varv räta maskor, detta blir vikkanten.

På strl barn minska 2 maskor jämt fördelat genom att sticka ihop 2m på detta räta v =42 m. Med fördel sätts en markör i början på varvet, för att underlätta.

Efter bården stickas mössan i flätmönster enligt följande:

Varv 1-5: Sticka *4rm, 2 am *, upprepa *-* v runt i 5 varv.

Varv 6: (flätvarv): Sticka *2am, fläta 4 m*, upprepa *-* v runt.

Upprepa varv 1-6, 4ggr för barnstorlek och ca 5 ggr för vuxenstorlek.

Efter sista flätvarvet sticka *4rm, 2 am *, upprepa *-* v runt i ett v.

Nu börjar minskningarna, byt till strumpstickor när maskantalet minskar.

Varv 1: sticka *2rm tills, 2rm tills, 2am tills* upprepa *-* v runt

Varv 2: stickas utan hoptagningar: *2rm, 1am* upprepa *-* v runt.

Varv 3: Sticka 2m tills v ut. Ta av garnet och trä det genom återstående m. Fäst trådarna väl

Montering

Virka runt mössans uppvikta kant (bården), med dubbelt ullgarn i färg 207 Julröd. Nedtagen görs 2 v ned på bården. Börja bak med *1fm i en rm på mössan, 2 lm, virka med ned-tag varannan gång i rm, varannan i am, mellan nedtagen virkas 2 lm* upprepa* v runt. Ta av garnet och fäst trådarna. Gör en stor garnboll och sy fast på mössans topp. Fäst alla lösa garntrådar.

Keep on knitting//Agneta

GARN

Selma Trastkvist halsduk julkalendern 2016

Mönster: Kicki Strandqvist

Garn:

Lovikka, 100% ull ljusgrå från www.zgarn.se

2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se

241 Grafit 2-trådig ull

Stickor: 20 mm

Förkortningar:

m	maska
rm	rät maska
am	avig maska
km	kantmaska
v	varv
tills	tillsammans

Storlek: Barn/Vuxen (ca 19 x 72/82 cm)



Garnåtgång: ca 200 gr Lovikka + följegarn 2-trådig ull

Knappar: 3 stora knappar ca 4 cm i diameter.

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet.

Lägg upp 16 m med lovikka + 2 trådar av följegarnet.

Sticka resårstickning: 1 km, *1 r, 1 a*, 1 km i ca 50 varv (= ca 69-70 cm barn). Lägg till ca 10 cm för vuxenstorlek.

Knapphålsvarv: 1 km, 1r, 2 m tills a, 1 omsl, 1a, 1r, 1a, 2 m tills r, 1 omsl, 1r, 1a, 1r, 2 m tills a, 1 omsl, 1a, 1 km

1 varv resår: 1 km, *1 r, 1 a*, 1 km

Maska av i resårstickning. Fäst garnet.

Montera knapparna:

Vik ett hörn mot långsidan och sätt en knapp i var kant och en på mitten enligt skissen.

